













Скатерть

Author:	Verena 9-1994 мод.69
Grid Size:	180W x 180H
Cloth Count:	10
Fabric:	
Design Area:	18," W x 18," H (175 x 171 stitches)

Legend: Other Manufacturers (strands)

○	ANC 279 Olive Green - med lt (2)	●	ANC 288 Canary Yellow - lt (2)	⊖	ANC 339 Terra Cotta - med (2)
▢	ANC 267 Avocado - med (2)	~	ANC 391 Linen (2)	✦	ANC 341 Terra Cotta - dk (2)
▵	ANC 281 Olive Green - dk (2)	☾	ANC 375 Desert - dk (2)	∇	ANC 13 Salmon - dk (2)
✕	ANC 306 Topaz - med lt (2)	●	ANC 381 Fudge - med (2)	+	ANC 400 Gray - med (2)
○	ANC 2 White (2)	▢	ANC 326 Apricot - dk (2)	■	ANC 403 Black (2)
▵	ANC 280 Olive Green - med (2)				

Backstitches: Other Manufacturers (strands)

— ANC 403 Black (2)

Instructions:

Размер: ок. 80x80 см.

Требуется:

- 1 м. белого полотна для вышивания (плотность переплетения - 10 нитей/1 см.) шириной 140 см.;
- 0,40 х/б ткани в клетку шириной 90 см, подходящей по цвету к готовой вышивке;
- игла для вышивания;
- крученые нитки для вышивания следующих или близких к ним цветов:
 - белый, 3 мотка
 - канареечный, самый светлый, 2 мотка
 - золотисто-желтый, 3 мотка
 - жетло-зеленый, светлый, 2 мотка
 - цвет мха, 3 мотка
 - желто-зеленый, 3 мотка
 - желто-зеленый, темный, 3 мотка
 - бежевый, 3 мотка
 - ореховый, 3 мотка
 - цвет торфа, темный, 3 мотка
 - цвет мандарина, темный, 3 мотка
 - терракотовый, 3 мотка
 - терракотовый, самый темный, 3 мотка
 - цвет красной герани, темный, 3 мотка
 - серый, темный, 3 мотка
 - черный, 2 мотка

Раскрой:

- основная деталь размером 85x85 см, выкроить из полотна строго по нитям, срезав кромки;
 - 4 детали каймы, выкроить из клетчатой ткани по приведенным на схеме размером.
- Детали выкраивать с припусками на швы по всем срезам 1 см.

Описание работы:

Срезы детали из полотна обметать. На каждом уголке на расстоянии 16 см. от срезов проложить в продольном и поперечном направлениях строго по нитям полотна по контрастной нити длиной по 30 см. Начать вышивать от точки пересечения проложенных нитей (метки на схеме). Шить крестом по схеме, захватывая 2x2 нити полотна. Вышивку по схеме выполнить на всех уголках полотняной детали. Готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань.

Детали каймы стачать по скошенным сторонам до поперечных меток в рамку. Припуски швов разутюжить. Кайму лицевой стороной наложить на изнаночную сторону вышитой детали и притачать к её срезам. Припуски шва на уголках срезать наискосок близко к строчке. Кайму отвернуть на лицевую сторону, края приутюжить. Подвернув срезы по внутреннему периметру, кайму приметать и отсрочить по внешнему и внутреннему периметру в край.